

Off-line přepočet skladů



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Popis.....	3
Off-line přepočít skladů (2.3.3.10).....	3
Kontroly	4
Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu.....	4
Rozdíly/Oprava v počátečních stavech mezi zbožím na skladě a doklady	4
Rozdíly/Oprava v konečných stavech mezi zbožím na skladě a doklady	5
Oprava	5
Off-line přepočít skladů	5
Datum od kterého se přepočít provede	5
Krok akce.....	6
Začátek: Přenos z on-line do off-line.....	6
Kontroly před off-line přepočtem	6
Off-line přepočít složek dokladů	6
Off-line přepočít hlaviček dokladů	7
Kontroly po off-line přepočtu	7
Konec: Přenos z off-line do on-line	9
Přeúčtování změněných on-line dokladů	10
Číselníky a parametry	11
Parametry aplikace (9.6.1)	11
Skupina Skladové	11

Popis

Slouží k přepočtu množstevních stavů a účetních hodnoty u všech skladů (resp. u všech zboží na skladě).

- V určitých případech totiž mohou být u zboží na skladě špatné množstevní stavy nebo účetní hodnoty. Dojde k tomu v případě, že jsou skladové zásoby oceněny váženým průměrem a zároveň jsou na daném skladu vypnuté kontroly kontinuit cen nebo času.

Narovnání stavů nebo účetních hodnot se děje přepočtem cen na složkách skladových dokladů, podle kterých se upraví množstevní stavy a účetní hodnoty na zboží na skladě. Podle složek se také zaktualizují cenové nápočty na hlavičkách skladových dokladů. Tyto doklady se pak přeúčtují.

- Nebere se ohled na to, zda v průběhu přepočtu dojde k zápornému stavu nebo hodnotě. Výsledkem přepočtu ale musí být konečné stavy kladné nebo nulové. Jestliže je po přepočtu nulový stav, může být účetní hodnota záporná. U kladného stavu musí být účetní hodnota kladná nebo nulová.

Přepočet probíhá odděleně od produkčních **on-line tabulek** (ZBOZSKL, SDOK, HDOK) určených pro práci se sklady a skladovými doklady. Probíhá v těchto speciálních **off-line tabulkách**:

- ZBOZSKLOffLine, ZBOZSKLOffLineSAVE
- SDOKOffLine, SDOKOffLineSAVE
- HDOKOffLine, HDOKOffLineSAVE

Před přepočtem je nutné zakázat pořizování a editaci skladových dokladů, resp. jejich složek. Důvodem je, aby nedošlo ke změnám stavů a hodnot v on-line tabulkách, zatímco probíhá přepočet v off-line tabulkách. Nebylo by totiž možné se dopočítat ke správnému výsledku, kdyby se mezitím množství a účetní hodnoty měnily. Po přepočtu je třeba zkontrolovat výsledek a následně zrušit zákaz práce (povolit práci) se skladovými doklady, resp. jejich složkami. K zákazu a povolení práce se skladovými doklady slouží parametr aplikace **PrepocetSkladu_OffLine**, více viz kapitola **Číselníky a parametry**.

Off-line přepočet skladů (2.3.3.10)

V činnosti se provádí kontroly a samotný přepočet.

Off-Line přepočet skladu

Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu

Neurčeno

Spust kontrolu

Oprava

Ne

Datum od kterého se přepočet provede

01.06.2025

Krok akce

Neurčeno

Spust akci

Chybové sestavy

Stránka je opticky rozdělená.

- V horní části se provádí kontroly skladů před přepočtem a po přepočtu.
- Uprostřed se provádí samotný přepočet. Zadává se zde datum a spouští jednotlivé kroky přepočtu.
- Výsledky kontrol skladů a jednotlivých kroků přepočtu se vypisují do textového pole ve spodní části. Oddělovačem ve výpisu je znak "|". Díky tomu lze výsledky zkopírovat a vložit např. do souboru ve formátu CSV.

..... www.eso9.cz

Doporučený postup přepočtu je:

- provést kontroly skladů před off-line přepočtem. Ty upozorní na možné anomálie (odchyly) od normálu.
 - Je pak na uživateli, jak výsledek vyhodnotí. Může rozdíly jen akceptovat, nebo spustit opravy.
- provést samotný off-line přepočet skladů. V rámci přepočtu je třeba:
 - zadat Datum, od kterého se přepočet provede
 - provést postupně kroky:
 - Začátek: Přenos z on-line do off-line
 - Kontroly před off-line přepočtem
 - Off-line přepočet hlaviček dokladů
 - Off-line přepočet hlaviček dokladů
 - Kontroly po off-line přepočtu
 - Konec: Přenos z off-line do on-line
 - Přeučtování změněných on-line dokladů
- provést kontroly skladů po off-line přepočtu

Kontroly

Ke kontrolám je určeno tlačítko „**Spust' kontrolu**“. Slouží k porovnání stavů mezi zbožím na skladě a skladovými doklady. Je třeba provádět vždy před off-line přepočtem a pak i po samotném off-line přepočtu.

- Jaká kontrola nebo oprava se tlačítkem provede záleží na kombinaci nastavení výběrových položek „**Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu**“ a „**Oprava**“.

Off-Line přepočet skladu

Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu

Rozdíly/Oprava v počátečních stavech mezi zbožím na skladě a doklady

Oprava Ne

Spust' kontrolu

Datum od kterého se přepočet provede

01.06.2025

Krok akce

Neurčeno

Spust' akci

Chybové sestavy

Kontrola PS(počátečních stavů) / KS(konečných stavů) mezi ZBOZSKL a SDOK s možností opravy rozdílů PS a KS na ZBOZSKL dle SDOK: 15:51:53:670

Rozdíly v počátečních stavech mezi zbožím na skladě a doklady

SKLAD | ZBOZI | NAZEV

| ZBOZ_MNPSFYZSTA | SDOK_MNPSFYZSTA | ZBOZ_MNPSUCETST | SDOK_MNPSUCETST | ZBOZ_HDPSHODNOT | SDOK_HDPSUCETST | E01 | E02 | E03 |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|---|---|---|

Akce ukončena: 15:51:53:863

Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu

V položce se vybírá, která kontrola se před nebo po off-line přepočtu provede. Během přepočtu zatím nemá význam kontroly spouštět, je nachystáno pro budoucí rozšíření funkčnosti. Možnosti jsou:

- Rozdíly/Oprava v počátečních stavech mezi zbožím na skladě a doklady
- Rozdíly/Oprava v konečných stavech mezi zbožím na skladě a doklady

Rozdíly/Oprava v počátečních stavech mezi zbožím na skladě a doklady

Porovná počáteční stavy mezi zbožím na skladě a skladovými doklady. Jedná se o tyto počáteční stavy:

- počáteční fyzický množstevní stav
- počáteční účetní množstevní stav
- počáteční účetní hodnota

Případné rozdíly se vypisují v položkách E01 až E03:

- E01: zobrazuje rozdíl v počátečním fyzickém množstevním stavu
(ZBOZSKL.MNPSFYZICKYSTAV - SDOKPS.SDOK_MNPSFYZSTAV)
- E02: zobrazuje rozdíl v počátečním účetním množstevním stavu
(ZBOZSKL.MNPSUCETSTAV - SDOKPS.MNPSUCETSTAV)
- E03: zobrazuje rozdíl v počáteční účetní hodnotě
((ZBOZSKL.HDPSHODNOTAZBOZI + ZBOZSKL.HDPSCENOVAODCHYLKA) - SDOKPS.MNPSUCETSTAV)

Porovná obraty (a tedy i konečné stavy) mezi zbožím na skladě a skladovými doklady. Jedná se o tyto konečné stavy:

- Případné rozdíly se vypisují v položkách E01 až E03:

- # Oprava

V položce se vybírá, zda se výše kontrolované rozdíly buď jen vypíší do textového pole, nebo opraví. Možnosti jsou:

- ## Off-line přepočet skladů

K provedení off-line přepočtu skladů je určeno tlačítko „**Spust' akci**“.

- Na přepoččet má vliv datum, zadané v položce „**Datum od kterého se přepoččet provede**“.
- Během přepoččtu se tlačítkem postupně provádějí jednotlivé kroky přepoččtu. Kroky se nastavují ve výběrové položce „**Krok akce**“.
- V „Chybové stav“ v pravé části se zatím nic nezobrazuje, je nachystáno pro budoucí rozšíření funkčnosti.

▼

Off-Line přepoččet skladu

Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu

Neurčeno

Oprava

Ne

Spust kontrolu

Datum od kterého se přepoččet provede

01.01.2025

Chybové sestavy

Krok akce

Začátek: Přenos z on-line do off-line

Spust akci

Akce "Začátek: Přenos z OnLine do OffLine" ukončena

Jak datum, tak jednotlivé kroky, se ukládají do skrytých parametrů, které nejsou standardně viditelné. Má význam zejména pro případ, pokud by nebyly všechny kroky provedeny. Při dalším spuštění činnosti (nebo přihlášení) zůstává zobrazeno dříve nastavené datum a přednastaven posledně provedený krok.

Datum od kterého se přepočet provede

Do položky se zadává datum, od kterého se má přepoččet provést. **Přednastaveno je poslední použité datum** (ze skrytého parametru SkladOffLineDatum). Pokud ještě nebylo datum v minulosti zadáno, přenabídne se první den v měsíci.

Krok akce

V položce se vybírá, který krok přepočtu se provede. **Přednastaven je poslední provedený krok** (ze skrytého parametru SkladOffLineAkce). Je nastaven poslední provedený krok, pokračovat by se tedy mělo následujícím krokem. Pokud ještě nebyl proveden žádný krok, přednabízí se možnost „Neurčeno“.

- **Jednotlivé kroky je třeba spouštět postupně**, nelze některý přeskočit apod. V opačném případě dojde k chybě.

Začátek: Přenos z on-line do off-line

Akce převede všechny zboží na skladě, složky a hlavičky skladových dokladů do off-line tabulek a následně označí složky, které se budou přepočítávat. Pro přenos musí složky a hlavičky dokladů splňovat následující pravidla:

- složka má vazbu na zboží na skladě (SDOK.IDZBOZSKL IS NOT NULL), tedy je na složce přeneseno (zadáno) zboží ze skladu
- složka je typu 1 = Zboží (SDOK.VLTYP_SLOZ = 1)
- složka nehýbe počátečním stavem (SDOK.SETPSTAV = 0)
- složka mění fyzický nebo účetní stav zboží na skladě (SDOK.SETUCSTAV = 1 OR SDOK.SETFYZSTAV = 1)

Po přenosu se označí složky, které se budou v dalších krocích přepočítávat. Jsou to ty, jejichž hlavička dokladu má datum zdanitelného plnění stejný nebo novější, než je datum zadané v položce „Datum od kterého se přepočet provede“.

Kontroly před off-line přepočtem

Akce zkontroluje možné nesrovnalosti, jejichž výsledek se vypíše v textovém poli. Jedná se o:

- **Nesoulad v PS - různé znaménko mezi MN a HD:** vypíše off-line zboží na skladě, u kterých má počáteční stav k datu, které je zadáno v položce „Datum od kterého se přepočet provede“, rozdílné znaménko mezi účetním množstvím a hodnotou.
- **Nesoulad v MN obratech mezi off-line ZBOZSKL a SDOK:** vypíše off-line zboží na skladě, u kterých je rozdíl v množstevních obrazech mezi off-line zbožím na skladě a off-line složkami dokladů.
- **Nesoulad v HD obrazech mezi off-line ZBOZSKL a SDOK:** vypíše off-line zboží na skladě, u kterých je rozdíl v obrazech účetních hodnot mezi off-line zbožím na skladě a off-line složkami dokladů.
- **Porušena MN kontinuita:** vypíše off-line zboží na skladě, u kterých by během off-line přepočtu nastalo, že by byl fyzický nebo účetní stav off-line zboží na skladě záporný (po aplikaci off-line složky dokladu na sklad v dalším kroku **Off-line přepočet složek dokladů**).

Off-Line přepočet skladu

Kontrola skladů před/během/po off-line přepočtu

Neurčeno

Oprava

Ne

Spust kontrolu

Datum od kterého se přepočet provede

01.01.2025

Krok akce

Kontroly před off-line přepočtem

Chybové sestavy

Spust akci

Kontroly před off-line přepočtem: 14:30:24:630

Porušena MN kontinuita											
IDHDOK	DTZDANITPL	PORADI_BAV	DOKLAD	PORADI	SKLAD	ZBOZI	NAZEV	POHYB	MNFVZPOCET	MNFVZSTAV_ZB	MNUCTPOCET
		0			50	K001	Kancelářská židle Alabama		-1.00000	-1.00000	0.00000

Off-line přepočet složek dokladů

Akce přepočítá off-line zboží na skladě a jednotlivé off-line složky skladových dokladů. Přepočet se dělá v těchto krocích:

- nastaví se konečné stavy (množství, hodnoty, průměrné ceny) off-line zboží na skladě k datu, které je zadané v položce „Datum od kterého se přepočet provede“
- pokud je konečný stav účetního množství zboží na skladě k tomuto datu nulový, průměrná skladová cena se určí na základě posledního off-line skladového pohybu před datem zadaným v položce „Datum od kterého se přepočet provede“. Tento přepočet proběhne pouze v případě, že účetní množství a hodnota off-line zboží na skladě nejsou nulové.

..... www.eso9.cz

- každá označená (v prvním kroku **Začátek: Přenos z on-line do off-line**) off-line složka skladového dokladu se podle svých vlastností přepočítá a výsledek se aplikuje na off-line zboží na skladě. Toto se postupně provádí (opakuje) na všechny off-line složky skladových dokladů a off-line zboží na skladě. Složky se procházejí dle této posloupnosti (stejně jako u účetní uzávěrky skladů):
 - podle **data zdanitelného plnění hlavičky dokladu** (HDOKOffLine.DTZDANITPLN)
 - podle **pořadí hlavičky dokladu** v rámci dne (HDOKOffLine.PORADI_BAV)
 - podle **ID složky dokladu** (SDOKOffLine.IDSDOK)

Po přepočtu se do textového pole vypíše informace o celkovém počtu přepočítaných off-line složkách skladových dokladů a čase přepočtu.

Pokud by došlo k některé z níže popsanych situací, vypíše se o ní informace. Jedná se o tyto situace:

- přepočtená off-line složka skladového dokladu nemůže mít kladné účetní množství, ale zápornou hodnotu
- přepočtená off-line složka skladového dokladu nemůže mít záporné účetní množství, ale kladnou hodnotu
- po přepočtené off-line složce skladového dokladu nemůže mít off-line zboží na skladě kladný účetní stav, ale zápornou hodnotu
- po přepočtené off-line složce skladového dokladu nemůže mít off-line zboží na skladě záporný účetní stav, ale kladnou hodnotu
- po přepočtené off-line složce skladového dokladu má off-line zboží na skladě záporný účetní stav, nebo zápornou hodnotu
- po přepočtené off-line složce skladového dokladu má off-line zboží na skladě záporný fyzický stav

Off-line přepočet hlaviček dokladů

Akce přepočítá off-line hlavičky skladových dokladů. Přepočet se dělá v těchto krocích:

- off-line hlavičky skladových dokladů, které se budou přepočítávat, se zapíše do tabulky UZAPLOCK s příznakem zpracování **7777**. Tím jsou určeny pro pozdější přeúčtování (v kroku „**Přeúčtování změněných on-line dokladů**“).
- budou se přepočítávat jen ty hlavičky, u kterých se přepočtena alespoň jedna složka dokladu (v předchozím kroku **Off-line přepočet složek dokladů**). Ty se označí pro přepočet.
- u každé označené off-line hlavičky skladového dokladu se přepočítají nápočty hodnot z jejích složek. Toto se postupně provádí (opakuje) u všech označených off-line hlaviček skladových dokladů. Hlavičky se procházejí podle **ID hlavičky dokladu** (HDOKOffLine.IDHDOK).

Po přepočtu se do textového pole vypíše informace o celkovém počtu přepočítaných off-line hlavičkách skladových dokladů a čase přepočtu.

Kontroly po off-line přepočtu

Akce zkontroluje možné nesrovnalosti, jejichž výsledek se vypíše v textovém poli. Jedná se o:

- **Kontrola rozdílu znaménka mezi množstvím a hodnotou:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů u kterých je různé znaménko mezi množstvím a hodnotou
- **Kontrola změny RVCENA:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost "nabízet cenu" = skladovou (POHYBSL.VLNABIZETCENU = 1)
 - ruční vstup má nově hodnotu 2-jednotková cena v domácí měně nebo 5-celková cena v domácí měně (SDOKOffLine.RVCENA IN (2, 5))
- **PŘÍJEM: Kontrola příjemek, kde HDCCENAKC <> HDCCENASPOCT:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ = příjem (POHYBSL.VLPOHYBSL = 1)
 - v rámci složky dokladu je rozdíl mezi celkovou cenou v domácí měně a celkovou cenou spočtenou (SDOKOffLine.HDCCENAKC <> SDOKOffLine.HDCCENASPOCT)
- **PŘÍJEM: Kontrola příjemek se skladovou cenou (POHYBSL.VLNABIZETCENU = 1) vyjma pohybu P90, P91, P30, kde HDCCENASPOCT <> HDCCENASKLAD:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ = příjem (POHYBSL.VLPOHYBSL = 1)
 - pohyb složky má vlastnost "nabízet cenu" = skladovou (POHYBSL.VLNABIZETCENU = 1)
 - pohyb složky má jiný „kód pohybu“, než některý z těchto: P90 (Příjem převodem), P91 (Příjem - záměna), P30 (Příjem z výroby)
 - v rámci složky dokladu je rozdíl mezi celkovou cenou spočtenou a celkovou cenou skladovou (SDOKOffLine.HDCCENASPOCT <> SDOKOffLine.HDCCENASKLAD)

- **PŘÍJEM: Kontrola příjemek s cenou jinou než skladovou (POHYBSL.VLNABIZETCENU <> 1), kde nesouhlasí některá z cen HDCCENAVAl, HDCCENAKC, HDCCENABEZSLEV, HDCCENADPH, HDCCENAVALDPH před i po přepočtu:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ = příjem (POHYBSL.VLPOHYBSL = 1)
 - pohyb složky nemá vlastnost "nabízet cenu" = skladovou (POHYBSL.VLNABIZETCENU <> 1)
 - na složce dokladu je před a po přepočtu rozdíl u jedné z celkových cen. Porovnají se tyto celkové ceny:
 - v domácí měně (SDOK.HDCCENAKC <> SDOKOffLine.HDCCENAKC)
 - ve valutě (SDOK.HDCCENAVAl <> SDOKOffLine.HDCCENAVAl)
 - bez slev (SDOK.HDCCENABEZSLEV <> SDOKOffLine.HDCCENABEZSLEV)
 - DPH v domácí měně (SDOK.HDCCENADPH <> SDOKOffLine.HDCCENADPH)
 - s DPH ve valutě (SDOK.HDCCENAVALDPH <> SDOKOffLine.HDCCENAVALDPH)
- **VÝDEJ: Kontrola výdejek se skladovou cenou (POHYBSL.VLNABIZETCENU = 1), kde HDCCENAKC <> HDCCENASPOCT:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ = výdej (POHYBSL.VLPOHYBSL = 2)
 - pohyb složky má vlastnost "nabízet cenu" = skladovou (POHYBSL.VLNABIZETCENU = 1)
 - v rámci složky dokladu je rozdíl mezi celkovou cenou v domácí měně a celkovou cenou spočtenou (SDOKOffLine.HDCCENAKC <> SDOKOffLine.HDCCENASPOCT)
- **VÝDEJ: Kontrola výdejek s cenou jinou než skladovou (POHYBSL.VLNABIZETCENU <> 1), kde nesouhlasí některá z cen HDCCENAVAl, HDCCENAKC, HDCCENABEZSLEV, HDCCENADPH, HDCCENAVALDPH před i po přepočtu:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ = výdej (POHYBSL.VLPOHYBSL = 2)
 - pohyb složky má vlastnost "nabízet cenu" jinou, než je skladová (POHYBSL.VLNABIZETCENU <> 1)
 - na složce dokladu je před a po přepočtu rozdíl u jedné z celkových cen. Porovnají se tyto celkové ceny:
 - v domácí měně (SDOK.HDCCENAKC <> SDOKOffLine.HDCCENAKC)
 - ve valutě (SDOK.HDCCENAVAl <> SDOKOffLine.HDCCENAVAl)
 - bez slev (SDOK.HDCCENABEZSLEV <> SDOKOffLine.HDCCENABEZSLEV)
 - s DPH v domácí měně (SDOK.HDCCENADPH <> SDOKOffLine.HDCCENADPH)
 - s DPH ve valutě (SDOK.HDCCENAVALDPH <> SDOKOffLine.HDCCENAVALDPH)
- **CENOVÝ: Kontrola cenových, kde množství <> 0:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ některý z cenových: cenový příjem, přečtovací, cenový výdej (POHYBSL.VLPOHYBSL = IN (3, 4, 5))
 - množství na složce dokladu je nenulové (SDOKOffLine.MNPOCETMJ <> 0 OR SDOKOffLine.MNCELKEMPOCET <> 0)
- **CENOVÝ: Kontrola cenových, kde množství <> 0, kde nesouhlasí jednotková cena s celkovou cenou u HDCCENAVAl, HDCCENAVALDPH, HDCCENAKC, HDCCENABEZSLEV, HDCCENADPH, HDCCENASPOCT, HDCCENASKLAD:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ některý z cenových: cenový příjem, přečtovací, cenový výdej (POHYBSL.VLPOHYBSL = IN (3, 4, 5))
 - v rámci složky dokladu je rozdíl mezi jednotkovou a celkovou cenou. Porovnají se tyto ceny:
 - v domácí měně (SDOKOffLine.HDJCENAKC <> SDOKOffLine.HDCCENAKC)
 - ve valutě (SDOKOffLine.HDJCENAVAl <> SDOKOffLine.HDCCENAVAl)
 - bez slev (SDOKOffLine.HDJCENABEZSLEV <> SDOKOffLine.HDCCENABEZSLEV)
 - s DPH v domácí měně (SDOKOffLine.HDJCENADPH <> SDOKOffLine.HDCCENADPH)
 - s DPH ve valutě (SDOKOffLine.HDCCENAVALDPH <> SDOKOffLine.HDCCENAVALDPH)
 - spočtená (SDOKOffLine.HDJCENASPOCT <> SDOKOffLine.HDCCENASPOCT)
 - skladová (SDOKOffLine.HDJCENASKLAD <> SDOKOffLine.HDCCENASKLAD)
- **CENOVÝ: Kontrola cenových, kde nesouhlasí některá z celkových cen HDCCENAVAl, HDCCENAVALDPH, HDCCENAKC, HDCCENABEZSLEV, HDCCENADPH, HDCCENASPOCT před i po přepočtu:** vypíše přepočtené off-line složky skladových dokladů které mají tyto vlastnosti:
 - pohyb složky má vlastnost „typ pohybu“ některý z cenových: cenový příjem, přečtovací, cenový výdej (POHYBSL.VLPOHYBSL = IN (3, 4, 5))
 - na složce dokladu je před a po přepočtu rozdíl u jedné z celkových cen. Porovnají se tyto celkové ceny:

- v domácí měně (SDOK.HDCCENAKC <> SDOKOffLine.HDCCENAKC)
- ve valutě (SDOK.HDCCENAVAl <> SDOKOffLine.HDCCENAVAl)
- bez slev (SDOK.HDCCENABEZSLEV <> SDOKOffLine.HDCCENABEZSLEV)
- s DPH v domácí měně (SDOK.HDCCENADPH <> SDOKOffLine.HDCCENADPH)
- s DPH ve valutě (SDOK.HDCCENAVAlDPH <> SDOKOffLine.HDCCENAVAlDPH)
- spočtená (SDOK.HDCCENASPOCT <> SDOKOffLine.HDCCENASPOCT)
- skladová (SDOK.HDCCENASKLAD <> SDOKOffLine.HDCCENASKLAD)

Konec: Přenos z off-line do on-line

Akce převede všechny přepočtené zboží na skladě, skladové složky a hlavičky dokladů z off-line tabulek do on-line tabulek. Přenos se provádí postupně, nejprve skladové složky, poté skladové hlavičky a nakonec zboží na skladě.

Během přenosů se zároveň kontrolují možné rozdíly. Jedná se o:

- **Přenos přepočítaných off-line složek skladových dokladů do on-line složek skladových dokladů:** jestliže je nalezen rozdíl mezi off-line a on-line složkou, nedojde k přenosu. Nepřevede se žádná složka, i když je problém třeba jen u jedné. Zároveň se do textového pole vypíše kód chyby (E01 až E22) Kontrolují se tyto rozdíly:
 - E01: přiřazení hlavičky dokladu (SDOK.IDHDOK <> SDOKOffLine.IDHDOK)
 - E02: pořadí složky v rámci dokladu (SDOK.PORADI_DOK <> SDOKOffLine.PORADI_DOK)
 - E03: zda se složka napočítává do hlavičky (SDOK.VLNACTIDOHlav <> SDOKOffLine.VLNACTIDOHlav)
 - E04: Přiřazení zboží na skladě (SDOK.IDZBOZSKL <> SDOKOffLine.IDZBOZSKL)
 - E05: Přiřazení zboží (SDOK.IDZBOZI <> SDOKOffLine.IDZBOZI)
 - E06: Přiřazení typu pohybu složky (SDOK.IDPOHYBSL <> SDOKOffLine.IDPOHYBSL)
 - E07: Typ pohybu (SDOK.VLPOHYBSL <> SDOKOffLine.VLPOHYBSL)
 - E08: Zda složka mění fyzický stav zboží na skladě (SDOK.SETFYZZSTAV <> SDOKOffLine.SETFYZZSTAV)
 - E09: Zda složka mění účetní stav zboží na skladě (SDOK.SETUCSTAV <> SDOKOffLine.SETUCSTAV)
 - E10: Množství v MJ složky dokladu (SDOK.MNPOCETMJ <> SDOKOffLine.MNPOCETMJ)
 - E11: Zda je jiná MJ na složce (= balení) než je základní MJ zboží (SDOK.VLAnoNeBalení <> SDOKOffLine.VLAnoNeBalení)
 - E12: Způsob výpočtu celkového množství na složce ve vazbě na balení (SDOK.VLBALENÍ <> SDOKOffLine.VLBALENÍ)
 - E13: Množství v balení (SDOK.MNBALENÍ <> SDOKOffLine.MNBALENÍ)
 - E14: Množství v MJ zboží (SDOK.MNCELKEMPOCET <> SDOKOffLine.MNCELKEMPOCET)
 - E15: Ruční vstup na Sazba DPH (SDOK.RVSAZBADPH <> SDOKOffLine.RVSAZBADPH)
 - E16: Sazba DPH (SDOK.VLSAZBADPH <> SDOKOffLine.VLSAZBADPH)
 - E17: Stav a použití sazby spotřební / ekologické (SDOK.RVSAZBASD <> SDOKOffLine.RVSAZBASD)
 - E18: Jednotková sazba spotřební / ekologické daně (SDOK.MNSAZBASD <> SDOKOffLine.MNSAZBASD)
 - E19: Ruční vstup na Spotřební / ekologická daň (SDOK.RVSPOTRDAN <> SDOKOffLine.RVSPOTRDAN)
 - E20: Celková hodnota spotřební / ekologické daň (SDOK.HDSPOTRDAN <> SDOKOffLine.HDSPOTRDAN)
 - E21: Procento přírážky nebo slevy (SDOK.MNPROCPRIRAZKA <> SDOKOffLine.MNPROCPRIRAZKA)
 - E22: Hodnota přírážky nebo slevy (SDOK.HDJEDNPRIRAZKA <> SDOKOffLine.HDJEDNPRIRAZKA)
- **Přenos přepočítaných off-line hlaviček skladových dokladů do on-line hlaviček skladových dokladů:** jestliže je nalezen rozdíl mezi off-line a on-line hlavičkou, nedojde k přenosu. Nepřevede se žádná hlavička, i když je problém třeba jen u jedné. Zároveň se do textového pole vypíše kód chyby (E01 až E23) Kontrolují se tyto rozdíly:
 - E01: Přiřazení typu dokladu (HDOK.IDTYPDOK <> HDOKOffLine.IDTYPDOK)
 - E02: Přiřazení vzoru dokladu (HDOK.IDHDOK_VZOR <> HDOKOffLine.IDHDOK_VZOR)
 - E03: Datum zdanitelného plnění (HDOK.DTZDANITPLN <> HDOKOffLine.DTZDANITPLN)
 - E04: Pořadí dokladu v rámci dne (HDOK.PORADI_BAV <> HDOKOffLine.PORADI_BAV)
 - E05: Přiřazení měny (HDOK.IDMENA <> HDOKOffLine.IDMENA)
 - E06: Přiřazení platební podmínky (HDOK.IDPODMINKY_PLAT <> HDOKOffLine.IDPODMINKY_PLAT)
 - E07: Ruční vstup na Kursu hlavičky dokladu (HDOK.RVKURSHDOK <> HDOKOffLine.RVKURSHDOK)

..... www.eso9.cz

- E08: Kurs hlavičky dokladu (HDOK.HDKURSHDOK <> HDOKOffLine.HDKURSHDOK)
 - E09: Jaký kurs a dle jakého data se má použít (HDOK.VLHDATUMKURSU <> HDOKOffLine.VLHDATUMKURSU)
 - E10: Přiřazení státu, podle kterého se bude počítat DPH na dokladu (HDOK.IDSTATDPH <> HDOKOffLine.IDSTATDPH)
 - E11: Datum sazby DPH (HDOK.DTSAZBYDPH <> HDOKOffLine.DTSAZBYDPH)
 - E12: Výpočet DPH (HDOK.VLZPUSOBDPH <> HDOKOffLine.VLZPUSOBDPH)
 - E13: Ruční vstup na K úhradě (HDOK.RVKUHRADÉ <> HDOKOffLine.RVKUHRADÉ)
 - E14: Ruční vstup na Záloha (HDOK.RVZALOHA <> HDOKOffLine.RVZALOHA)
 - E15: Ruční vstup na Mimo daň (HDOK.RVMIMODAN <> HDOKOffLine.RVMIMODAN)
 - E16: Ruční vstup na Základ daně - 0% (HDOK.RVZAKLADDAN_0 <> HDOKOffLine.RVZAKLADDAN_0)
 - E17: Ruční vstup na Daň snížená (HDOK.RVDAN_5 <> HDOKOffLine.RVDAN_5)
 - E18: Ruční vstup na Daň základní (HDOK.RVDAN_22 <> HDOKOffLine.RVDAN_22)
 - E19: Ruční vstup na Daň druhá snížená (HDOK.RVDAN_SS2 <> HDOKOffLine.RVDAN_SS2)
 - E20: Ruční vstup na Daň, která nelze uplatnit - základní (HDOK.RVNEUPLATDAN_22 <> HDOKOffLine.RVNEUPLATDAN_22)
 - E21: Ruční vstup na Daň, která nelze uplatnit - snížená (HDOK.RVNEUPLATDAN_5 <> HDOKOffLine.RVNEUPLATDAN_5)
 - E22: Ruční vstup na Daň, která nelze uplatnit - druhá snížená (HDOK.RVNEUPLATDAN_SS2 <> HDOKOffLine.RVNEUPLATDAN_SS2)
 - E23: Kurzová korekce ze záloh (HDOK.HDKOREKCEZALOH <> HDOKOffLine.HDKOREKCEZALOH)
- **Přenos přepočítaných off-line zboží na skladě do on-line zboží na skladě:** u všech přepočtených zboží na skladě se kontroluje, zda:
 - konečný účetní stav (účetní množství) a konečná hodnota jsou nulové, nebo větší jak nula NEBO
 - konečný účetní stav (účetní množství) je nulový. Pak konečná hodnota může být kladná i záporná.

Jestliže je u off-line zboží na skladě splněna jedna z výše uvedených podmínek, přenos tohoto zboží do on-line se provede. Přitom se kontrolují rozdíly mezi off-line a on-line zbožím na skladě. Případný rozdíl nemá vliv na přenos, jen se do textového pole vypíše kód chyby (E01 až E09) o rozdílu. Kontrolují se tyto rozdíly:

 - E01: Přiřazení skladu (ZBOZSKL.IDSKLAD <> ZBOZSKLOffLine.IDSKLAD)
 - E02: Přiřazení zboží (ZBOZSKL.IDZBOZI <> ZBOZSKLOffLine.IDZBOZI)
 - E03: Datum počátečního stavu (ZBOZSKL.DTDATEUMPS <> ZBOZSKLOffLine.DTDATEUMPS)
 - E04: Počáteční stav fyzický (ZBOZSKL.MNPSFYZICKYSTAV <> ZBOZSKLOffLine.MNPSFYZICKYSTAV)
 - E05: Počáteční stav účetní (ZBOZSKL.MNPSUCETSTAV <> ZBOZSKLOffLine.MNPSUCETSTAV)
 - E06: Počáteční stav hodnoty zboží (ZBOZSKL.HDPSHODNOTAZBOZI <> ZBOZSKLOffLine.HDPSHODNOTAZBOZI)
 - E07: Počáteční stav cenové odchylky (ZBOZSKL.HDPSCENOVAODCHYLKA <> ZBOZSKLOffLine.HDPSCENOVAODCHYLKA)
 - E08: Fyzický stav (ZBOZSKL.MNPHYZICKYSTAV <> ZBOZSKLOffLine.MNPHYZICKYSTAV)
 - E09: Účetní stav (ZBOZSKL.MNUCETSTAV <> ZBOZSKLOffLine.MNUCETSTAV)

V určitých případech se zboží na skladě nepřevéde. Jedná se o zboží na skladě, u kterého dojde k chybě s kódem E10 nebo E11. Jedná se následující problémy:

 - E10: Účetní stav je menší než 0 (ZBOZSKLOffLine.MNUCETSTAV < 0)
 - E11: Účetní stav je jiný než 0 a zároveň je hodnota menší než 0 (ZBOZSKLOffLine.MNUCETSTAV <> 0 AND ZBOZSKLOffLine.HDHODNOTAZBOZI + ZBOZSKLOffLine.HDCENOVAODCHYLKA < 0)

Přeúčtování změněných on-line dokladů

Akce všechny off-line skladové hlavičky dokladů (které byly zapsány do tabulky UZAPLOCK v kroku „Off-line přepočet hlaviček dokladů“) přeúčtuje tak, aby zaúčtování odpovídalo nápočtům na hlavičkách.

Číselníky a parametry

Parametry aplikace (9.6.1)

Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

Skupina Skladové

PrepocetSkladu_OffLine - Off-Line přepočet skladů (ne)probíhá

Určuje, zda probíhá nebo neprobíhá off-line přepočet skladů. Tím se zakazuje nebo povoluje práce se skladovými doklady, resp. jejich složkami. Možnosti jsou:

- 0 = Neprobíhá (defaultní) off-line přepočet skladů, je povolena práce s složkami skladových dokladů. Jde o defaultní hodnotu.
- 1 = Probíhá off-line přepočet skladů, je zakázána práce se složkami skladových dokladů.

Za složku skladového dokladu je považována složka dokladu, která:

- má vazbu na zboží na skladě (`SDOK.IDZBOZSKL IS NOT NULL`), tedy je na složce přeneseno (zadáno) zboží ze skladu,
- mění fyzický, nebo účetní stav zboží na skladě (`SDOK.SETFYZSTAV = 1 OR SDOK.SETUCSTAV = 1`)