

CMR v ESO9

(Mezinárodní nákladní list)



ESO9 international a.s.
U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Popis.....	3
Evidence dopravců (6.11.1).....	3
Tvorba soupisek a CMR pro přepravu (6.11.2)	4
Oprava soupisek a CMR pro přepravu (6.11.3).....	5
Část „Soupiska přepravy“	5
Část „Výdejky v soupisce“	6
Část „Soupiska přepravy - položky“	6
Část „CMR doklady“	6
Část „Výdejky v CMR“	7
Část „Dokument“	7
Číselníky a parametry	7
Číselníky	7
Celní sazebník (9.1.9).....	7
Typy subjektů (9.3.1)	7
Typy poznámek subjektu (9.3.2)	7
Subjekty (9.3.3.0).....	7
Číselné řady (9.4.3.0)	8
Typy dokladů (9.4.4).....	8
Vzory dokladů (9.4.6).....	8
Zboží (9.5.9)	8
Ostatní složky (9.5.13).....	8
Parametry aplikace	9
Skupina Přeprava-CMR.....	9

Popis

CMR je úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě. Dohoda byla uzavřena v Ženevě 19. května 1956.

Součástí ESO9 Start je podpora pro tvorbu soupisek přepravy a mezinárodních nákladních listů (CMR dokladů). Obojí se tvoří kopií ze skladových výdejků.

- Soupiska přepravy je seznamem skladových výdejků, které dopravce rozvoze jedním vozidlem. Do soupisky mohou vstoupit skladové výdejky pro různé příjemce. Jedna soupiska obsahuje více CMR dokladů.
- CMR doklady jsou podmnožinou soupisky, vzniknou na základě příjemce a místa vykládky. Každý CMR doklad obsahuje základní povinné údaje, jako jsou např. informace o:
 - odesílateli, místu a datu nakládky
 - dopravci, vozidle/tahači a přívěsu/návěsu
 - příjemci a místu vykládky
 - přepravovaném zboží, jeho hmotnosti a statistickém čísle
 - a další

Pro správnou funkčnost je třeba:

- Nastavit parametry aplikace ve skupině parametrů „Přeprava-CMR“.
- Založit číselné řady, typy a vzory dokladů pro Soupisky přepravy a CMR doklady. Ve vazbách mezi vzory nastavit tyto vzory jako následníky vybraných vzorů skladových výdejků.
- Mít nastaveny subjekty jako dopravce, volitelně k nim doplnit poznámky s informacemi o vozidle/tahači a přívěsu/návěsu.
- Mít v číselníku Ostatních složek založeny složky s kódem CMR_01 až CMR_31
- Pro usnadnění tisku informací o zboží si naplnit Celní sazebník, ke zboží připojit položky z Celního sazebníku a zadat jeho hmotnost.

V ESO9 Start vznikají soupisky přepravy a CMR doklady ze skladových výdejků účetních, které jsou určeny pro prodej. Standardně jde o skladové výdejky účetní (dále jen **SVU**), které patří pod vzory VZSVU%PRT, VZSVU%PRE a VZSVU%PRZ.

- Jedná se o vzory, které místo znaku „%“ obsahují číslo skladu.
- Lze ovlivnit nastavením v parametrech aplikace a ve vazbách mezi vzory.

Podrobnější popis veškerého nastavení je uveden v kapitole **Číselníky a parametry**.

Následuje podrobnější popis jednotlivých činností.

Evidence dopravců (6.11.1)

Činnost slouží ke kontrole stávajících a přidávání nových dopravců. Je rozdělena na dvě části.

<< < 1/8 > >>

Dopravce

Tabulka Detail

Odkazy

Detail dopravce

☐	Kód dopravce	Název dopravce	Evidenční číslo vozidla(tahače)	Stát Evidenčního	Evidenční číslo návěsu	Stát Evidenčního
☐	1030	C.S.CARGO a.s.	ECV 1234	CZ	ECT 5678	SK
☐	1031	SCHENKER spol.s r.o.				
☐	1032	TNT Express Worldwide, ...				
☐	1033	TOPTRANS EU, a.s., organ...	3A1 2545	CZ		
☐	1034	General Logistics System...				
☐	1035	UPC Group a.s.				
☐	1036	RSC Logistics, logistické ...	3T8 1962	CZ		
☐	1037	Geis CZ s.r.o.	7Z2 6291	CZ	1V1 9009	

<< < 1/1 > >>

Přidat dopravce

Dopravce

1023 - ACCENTURE LIMITED

Evidenční číslo vozidla(tahače)

16-D-123456

Stát Evidenčního čísla vozidla(tahače)

IE

Evidenční číslo návěsu

Stát Evidenčního čísla návěsu

Přidat Dopravce

V horní části jsou zobrazeni stávající dopravci.

Ve spodní činnosti lze přidávat nové dopravce.

Oprava soupisek a CMR pro přepravu (6.11.3)

Činnost slouží ke kontrole, opravám a tisku soupisek a CMR dokladů. Stránka je rozdělena na šest částí.

The screenshot displays the 'Oprava soupisek a CMR pro přepravu' application interface, which is divided into six main sections:

- Soupiska přepravy**: A table listing shipments with columns for status, date, and carrier. It includes buttons for 'Uložit', 'Tisk soupisky', 'Tisk CMR dokladů', 'Přepočít CMR dokladů', 'Připojení výdejek', and 'Smazat soupisku'.
- Soupiska přepravy - položky**: A table showing details for a specific shipment, including columns for order number, code, text, and manual entry.
- Výdejky v soupisce**: A table listing consignees with columns for document number, date, recipient, name, and address. It includes a button for 'Odkazy'.
- CMR doklad**: A table showing details for a specific CMR document, including columns for document number, status, date, recipient, and name. It includes buttons for 'Uložit' and 'CMR detail'.
- Výdejky v CMR**: A table listing consignees for a specific CMR document, including columns for document number, date, recipient, name, and address. It includes a button for 'Odkazy'.
- Dokument**: A table listing documents with columns for document number, version, type, name, status, and date. It includes buttons for 'Uložit', 'Nový', 'Smazat', 'Vazby', and 'Oprávnění'.

Část „Soupiska přepravy“

V levé horní části je zobrazen doklad soupisky přepravy. Na dokladu je případně možné změnit datum předání dopravci (poté je nutné CMR doklady přepočítat, viz níže) a stav (k tomu dojde také automaticky při tisku, viz níže). K dispozici jsou následující tlačítka:

„Tisk soupisky“

Vytiskne jednoduchou sestavu, která obsahuje informace o příjemcích, seznam dokladů (SVU) z kterých je tvořena a hmotnost v kg na dané SVU (jde o součet hmotností zboží všech zboží, které jsou na SVU).

- Po vytištění se automaticky změní stav soupisky na „uzavřeno“.
- Sestava se uloží mezi dokumenty (do dokumentové databáze, tj. DMS) k dané soupisce, do spodní části „Dokument“.
- Při tisku se kontroluje, zda již v DMS sestava není uložena. Pokud by existovala, zobrazí se chyba a sestava se nevytiskne. Pro nový tisk (např. po připojení další SVU k soupisce) je nutné uloženou sestavu smazat.

„Tisk CMR dokladů“

Vytiskne do jedné sestavy (Mezinárodní nákladní list) všechny CMR doklady dané soupisky. Každý CMR doklad je vytištěn na pěti listech (kopiích):

- červený pro odesílatele
- modrý pro příjemce
- zelený pro dopravce
- 2x černá kopie pro další přepravce

V odpovídajících položkách sestavy (dle jejich čísla) se tisknou informace z detailů, které se vygenerovaly při tvorbě soupisky a CMR dokladů. Např. v položce č.1 se vytiskne informace o odesílateli z detailu CMR_01. Před tiskem lze detaily případně upravit, viz níže.

- Po vytištění se automaticky změní stav všech CMR dokladů dané soupisky na „uzavřeno“.
- Sestava se uloží mezi dokumenty (do dokumentové databáze, tj. DMS) k dané soupisce, do spodní části „Dokument“.
- Při tisku se kontroluje, zda již v DMS sestava není uložena. Pokud by existovala, zobrazí se chyba a sestava se nevytiskne. Pro nový tisk (např. po připojení další SVU k soupisce) je nutné uloženou sestavu smazat.

„Přepočet CMR dokladů“

Slouží k přepočtu CMR dokladů a jejich detailů. Má význam např. při změně datumu soupisky, SPZ vozidla/tahače - přívěsu/návěsu, připojení další SVU k soupisce nebo odstranění vybrané SVU ze soupisky.

- Přepočet proběhne jen v případě, že nejsou CMR doklady uzavřeny.

„Připojení výdejek“

Umožňuje přejít na další stránku, kde lze připojit další SVU k již existující soupisce a jejím CMR dokladům. Lze použít např., pokud se na některou SVU při tvorbě soupisky a CMR dokladů zapomnělo.

- Připojit SVU lze jen v případě, že jak soupiska, tak odpovídající CMR doklady nejsou uzavřeny.
- Funkčnost je obdobná jako při tvorbě s tím rozdílem, že v horní části nejsou zobrazeni dopravci, ale soupiska, z které se k připojení přešlo.

„Smazat soupisku“

Slouží ke smazání soupisky. Zároveň se smažou všechny CMR doklady, které k ní patří.

- Smazat soupisku je možné jen v případě, že jak soupiska, tak CMR doklady nejsou uzavřeny.

Část „Výdejky v soupisce“

V levé prostřední části jsou pro kontrolu zobrazeny všechny SVU, ze kterých soupiska vznikla. Nelze na nich nic změnit. Je možné pouze označené SVU odstranit (jak ze soupisky, tak z CMR dokladů) pomocí tlačítka „Odstranění označených výდეjek ze Soupisky přepravy“.

- Odstranit SVU je možné jen v případě, že jak soupiska, tak odpovídající CMR doklady nejsou uzavřeny.

Část „Soupiska přepravy - položky“

V pravé horní části je zobrazena položka, která obsahuje SPZ vozidla/tahače - přívěsu/návěsu. Jde o detail s kódem CMR_25. Při tvorbě soupisky a CMR dokladů se do textu položky SPZ doplní, pokud má dopravce informace o státu a evidenčním čísle vozidla (tahače), resp. návěsu (vleku/přívěsu) vyplněny v Evidenci dopravců (viz výše). V opačném případě je třeba položku vyplnit ručně. Případně lze přepsat přednaplněné informace podle toho, s jakým vozidlem dopravce přijede.

- Po doplnění (nebo úpravě) SPZ je třeba CMR doklady a jejich detaily přepočítat, viz výše.

Část „CMR doklady“

V pravé druhé prostřední části jsou zobrazeny jednotlivé CMR doklady dané soupisky. Na dokladech je případně možné změnit stav (k tomu dojde také automaticky při tisku, viz výše). Každý CMR doklad obsahuje detaily s požadovanými informacemi. Některé se předvyplní automaticky při tvorbě soupisky a CMR dokladů.

Z každého CMR dokladu lze přejít na stránku s jeho detaily tlačítkem „CMR detail“.

1 / 3

CMR doklad

Uložit

Přepočítat položky CMR

Číslo CMR	Stav	Datum CMR	Příjemce	Název příjemce
CMR21120010	uzavřeno	12.12.2021	0002	BAUMAX ČR s.r.o.
CMR21120011	uzavřeno	12.12.2021	0002	BAUMAX ČR s.r.o.
CMR21120012	uzavřeno	12.12.2021	0003	Nábytek Censa s.r.o.

1 / 1

Výdejky v CMR

Uložit

Číslo výdejky	Datum výdeje	Příjemce	Název příjemce	Adresa P
SV3021120005	14.12.2021	0002	BAUMAX ČR s.r.o.	BAUMAX

1 / 29

CMR doklad - položky

Uložit

Smazat

Pořadí	Kód položky	Kód položky	Text položky	Ruční vst
1	CMR_01	Odesílatel	ESO9 international a.s. U ...	Ne
2	CMR_02	Příjemce	BAUMAX ČR s.r.o. BAUMA...	Ne
3	CMR_03	Místo vykládky zboží	Olomouc Czech Republic	Ne
4	CMR_04	Místo a datum nakládky z...	Praha 4 Česká republika ...	Ne
5	CMR_05	Připojené doklady	SV3021120005	Ne
6	CMR_06	Signo a čísla		Ne
7	CMR_07	Počet kolli		Ne
8	CMR_08	Druh obalu		Ne
9	CMR_09	Označení zboží		Ne
10	CMR_10	Statistické číslo		Ne
11	CMR_11	Hr. hmot. v kg	0	Ne
12	CMR_12	Objem m3		Ne
13	CMR_13	Pokyny odesílatele	Zboží převzato bez závad	Ne
14	CMR_14	Dobírka		Ne
15	CMR_15	Pokyny ohledně placení ...		Ne
16	CMR_16	Dopravce	C.S.CARGO a.s. Hradecká ...	Ne
17	CMR_19	K tíži		Ne
18	CMR_20	Zvláštní ujednání		Ne
19	CMR_21	Vystaveno v	Praha 4 12.12.2021	Ne
20	CMR_22	Podpis a razítko odesílat...		Ne
21	CMR_23	Podpis a razítko dopravce		Ne
22	CMR_24	Zboží obdržel		Ne
23	CMR_25	SPZ vozidla/tahače - přív...	ECV 1234 (CZ) / ECT 567...	Ne
24	CMR_26	Užitečné zatížení		Ne
25	CMR_27	Číslo DZW		Ne
26	CMR_28	Číslo jízdy		Ne
27	CMR_29	Hraniční přechody		Ne
28	CMR_30	Veškeré původní doklady		Ne
29	CMR_31	Různé	Vladan Vševed	Ne

Stránka je rozdělena na tři části: V levé horní části jsou opět zobrazeny jednotlivé CMR doklady, lze jim změnit stav, případně každý CMR doklad (a jeho detaily) samostatně přepočítat tlačítkem „**Přepočítat položky CMR**“.

- V levé spodní části jsou pro kontrolu zobrazeny všechny SVU, ze kterých CMR doklad vybraný v horní části vznikl. Nelze na nich nic změnit.
- V pravé části jsou k dispozici položky (detaily) CMR dokladu, který je v levé horní části vybraný. Pro každou položku tiskové sestavy nákladního listu (1 až 31) existuje položka s odpovídajícím kódem (CMR_01 až CMR_31).
 - Při tvorbě soupisky a CMR dokladů se v současnosti do následujících položek automaticky doplní text. Lze jej případně před tiskem upravit. Jde o položky: CMR_01 Odesílatel, CMR_02 Příjemce, CMR_03 Místo vykládky zboží, CMR_04 Místo a datum nakládky zboží, CMR_05 Připojené doklady, CMR_10 Statistické číslo, CMR_11 Hr. hmot. v kg, CMR_13 Pokyny odesílatele, CMR_16 Dopravce, CMR_21 Vystaveno v, CMR_25 SPZ vozidla/tahače - přívěsu/návěsu a CMR_31 Různé
 - Následující položky se automaticky nenaplní, ale lze do nich pro tisk informace ručně zapsat: CMR_09 Označení zboží, CMR_13 Pokyny odesílatele a CMR_15 Pokyny ohledně placení dopravného.
 - Ostatní položky se zatím netisknou, nemá význam je tedy upravovat.

Část „Výdejky v CMR“

V pravé třetí prostřední části jsou pro kontrolu zobrazeny všechny SVU, ze kterých vznikl CMR doklad vybraný výše v části „CMR doklady“. Nelze na nich nic změnit.

Část „Dokument“

Do spodní části se při vytištění automaticky k dané soupisce ukládají sestavy soupisky a CMR dokladů, viz výše. Lze je zde smazat. Je možné si sem případně si ručně uložit naskenovanou podepsanou kopii od dopravce, nebo další dokumenty.

Číselníky a parametry

Číselníky

Celní sazebník (9.1.9)

V číselníku je z hlediska tvorby CMR dokladů možné udržovat **čísla položek** a jejich **názvy** podle kombinované nomenklatury Českého statistického úřadu.

POZOR, vzhledem k velkému množství záznamů v kombinované nomenklatuře není celní sazebník aktualizován ze strany ESO9 international a.s. Zákazník si musí sám naplnit a udržovat ty položky ze sazebníku, které používá (mají pro něj význam).

Typy subjektů (9.3.1)

V aplikaci je automaticky založen typ subjektu **TRAN** (Transfer). Tento je zároveň zapsán v parametru aplikace CMR_TYPSUBJ (viz níže).

- Subjekty, které mají přiřazen tento typ, jsou považovány za dopravce.

Typy poznámek subjektu (9.3.2)

V aplikaci jsou automaticky založeny poznámky, které jsou zároveň zapsány v parametrech aplikace (viz níže). Jde o poznámky:

- **CMR_T** (Evidenční číslo vleku(přívěsu)) – je zapsána v parametru aplikace CMR_TOWPLATENUMBER
- **CMR_TS** (Stát Evidenčního čísla vleku(přívěsu)) – je zapsána v parametru aplikace CMR_TOWSTATE
- **CMR_V** (Evidenční číslo vozidla(tahače)) – je zapsána v parametru aplikace CMR_CARPLATENUMBER
- **CMR_VS** (Stát Evidenčního čísla vozidla(tahače)) – je zapsána v parametru aplikace CMR_CARSTATE

Subjekty (9.3.3.0)

Aby se subjekt nabízel jako dopravce pro tvorbu soupisek a CMR dokladů, musí patřit k typu subjektu TRAN (Transfer), viz výše. To lze nastavit:

- buď v odkazu „Typ“
- nebo v činnosti 6.11.1 Evidence dopravců, viz popis výše.

Pro automatické přednaplnění informací o vozidle (tahači) a vleku (přívěsu) do CMR dokladů lze k subjektu do poznámek založit poznámky, jejichž typy existují v parametrech aplikace (viz níže). Do předmětu poznámky (dle odpovídajícího typu, viz výše) lze zapsat:

- evidenční číslo vozidla (tahače) – standardně do poznámky typu CMR_V
- stát evidenčního čísla vozidla (tahače) – standardně do poznámky typu CMR_VS
- evidenční číslo vleku (přívěsu) – standardně do poznámky typu CMR_T
- stát evidenčního čísla vleku (přívěsu) – standardně do poznámky typu CMR_TS

Číselné řady (9.4.3.0)

V ESO9 Start jsou pro ukázkou k dispozici číselné řady:

- **SPREP** (Soupiska přepravy) s tvarem SPR\$RR\$MM\$****
- **CMR** (CMR - nákladní list) s tvarem CMR\$RR\$MM\$****

Tyto číselné řady se musí založit do zákaznické aplikace ručně.

Typy dokladů (9.4.4)

V ESO9 Start jsou pro ukázkou k dispozici typy dokladů:

- **SPREP** (Soupiska přepravy)
- **CMR** (CMR - nákladní list)

Oba typy mají nastaveny vlastnosti shodně tak, že jsou neúčetni, nedaňové, nefinanční, nemění stav pen.účtu. Mají stavy 0 (rozpracováno) a 10 (uzavřeno). Od stavu 10 (uzavřeno) je zakázána editace dokladu.

Tyto typy dokladů se musí založit do zákaznické aplikace ručně.

Vzory dokladů (9.4.6)

V ESO9 Start jsou pro ukázkou k dispozici vzory dokladů:

- **VZORSPREP** (Soupiska přepravy) s číselnou řadou SPREP, je připojen pod typ dokladu SPREP. Je následníkem vzorů SVF a SVU pro prodej ze skladu.
- **VZORCMR** (CMR - nákladní list) s číselnou řadou CMR, je připojen pod typ dokladu CMR. Je následníkem vzorů SVF a SVU pro prodej ze skladu.

Oba mají nastaven shodně kód měny na *** (domácí měna), výpočet DPH na Mimo daň, Typ subjektu na TRAN (Transfer).

Tyto vzory dokladů se musí založit do zákaznické aplikace ručně. Je nutné provázat vzory mezi sebou a přiřadit je pod typy dokladů.

Zboží (9.5.9)

Pro automatické přednaplnění informací o zboží do CMR dokladů je možné vyplnit:

- **Celní sazebník** – lze přiřadit položku z celního sazebníku (viz výše). To slouží pro správné naplnění statistického čísla z celního sazebníku prostřednictvím zboží, které je uvedeno na složce SVU.
- **Hmotnost** – je možné zadat jednotkovou hmotnost zboží v kg (hmotnost jedné skladovací jednotky). Podle počtu zadaného na složce SVU se pak vypočte celková hmotnost, která vstoupí do CMR dokladu.

Ostatní složky (9.5.13)

V aplikaci jsou automaticky založeny složky s kódem **CMR_01 až CMR_31**. Tyto složky se používají pro generování CMR dokladů a jejich následný tisk. Do vybraných složek se automaticky doplní informace z dokladů a číselníků. Lze je ručně upravit. Jde např. o informace:

- odesílatel, místo a datum nakládky
- dopravce, vozidlo/tahač a přívěs/návěs
- příjemce a místo vykládky
- přepravované zboží, jeho hmotnost a statistické číslo
- a další

Jiné položky je třeba vždy ručně upravit, nelze je přednaplnit. Vygenerují se prázdné. Jde např. o pokyny k placení dopravného, hraniční přechody a další.

Parametry aplikace

Činnost 9.6.1 Parametry aplikace slouží k definici parametrů, jejichž hodnota ovlivňuje chování systému, a k nastavení konstant, které se používají ve výpočtech.

Do parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Nastavovat a měnit parametry může pouze pracovník s potřebnými znalostmi implementace systému! Pro snazší orientaci jsou parametry rozděleny do tematických skupin.

Skupina Přeprava-CMR

CMR_CARPLATENUMBER – Evidenční číslo vozidla(tahače)

Zadáva se zde kód poznámky pro zapsání evidenčního čísla vozidla (tahače) k subjektu. Pokud je zde zadána existující poznámka a tato je zadána u subjektu dopravce s vyplněnou RZ (SPZ) vozidla (tahače), použije se tato RZ (SPZ) pro tvorbu CMR dokladu s tímto dopravcem.

- Standardně je zde předvyplněna poznámka **CMR_V**. Tato musí existovat v číselníku typů poznámek subjektu.

CMR_CARSTATE – Stát Evidenčního čísla vozidla(tahače)

Zadáva se zde kód poznámky pro zapsání státu registrace vozidla (tahače) k subjektu. Pokud je zde zadána existující poznámka a tato je zadána u subjektu dopravce s vyplněným státem, použije se tento stát pro tvorbu CMR dokladu s tímto dopravcem.

- Standardně je zde předvyplněna poznámka **CMR_VS**. Tato musí existovat v číselníku typů poznámek subjektu.

CMR_TOWPLATENUMBER – Evidenční číslo vleku(přívěsu)

Zadáva se zde kód poznámky pro zapsání evidenčního čísla vleku (přívěsu) k subjektu. Pokud je zde zadána existující poznámka a tato je zadána u subjektu dopravce s vyplněnou RZ (SPZ) vleku (přívěsu), použije se tato RZ (SPZ) pro tvorbu CMR dokladu s tímto dopravcem.

- Standardně je zde předvyplněna poznámka **CMR_T**. Tato musí existovat v číselníku typů poznámek subjektu.

CMR_TOWSTATE – Stát Evidenčního čísla vleku(přívěsu)

Zadáva se zde kód poznámky pro zapsání státu registrace vleku (přívěsu) k subjektu. Pokud je zde zadána existující poznámka a tato je zadána u subjektu dopravce s vyplněným státem, použije se tento stát pro tvorbu CMR dokladu s tímto dopravcem.

- Standardně je zde předvyplněna poznámka **CMR_TS**. Tato musí existovat v číselníku typů poznámek subjektu.

CMR_TYPSUBJ – Typ subjektu dopravce

Zadáva se zde kód typu subjektu pro dopravce. Pokud je zde zadán existující typ subjektu a subjekt jej má přiřazen, považuje se tento subjekt za dopravce.

- Standardně je předvyplněn typ **TRAN**. Tento typ musí existovat v číselníku typů subjektů.

SPREP_TYPDOK – Soupiska přepravy: typ dokladu

Zadáva se zde typ dokladu pro vznik soupisek přepravy.

- Standardně je předvyplněn typ **SPREP**. Tento typ musí existovat v číselníku typů dokladů.

SPREP_VZOR – Soupiska přepravy: typ dokladu

Zadáva se zde vzor dokladu pro vznik soupisek přepravy.

- Standardně je předvyplněn vzor **VZORSPREP**. Tento vzor musí:
 - existovat v číselníku vzorů dokladů
 - patřit pod typ dokladu, který je zadán v parametru SPREP_TYPDOK (viz výše)
 - být následníkem vzorů zadáných v parametru PREPRAVA_VZORY (viz níže)

CMR_TYPDOK – CMR - nákladní list: typ dokladu

Zadáva se zde typ dokladu pro vznik CMR dokladů.

- Standardně je předvyplněn typ **CMR**. Tento typ musí existovat v číselníku typů dokladů.

CMR_VZOR – CMR - nákladní list: vzory dokladů

Zadáva se zde vzor dokladu pro vznik CMR dokladů.

- Standardně je předvyplněn vzor **VZORCMR**. Tento vzor musí:
 - existovat v číselníku vzorů dokladů
 - patřit pod typ dokladu, který je zadán v parametru CMR_TYPDOK (viz výše)
 - být následníkem vzorů zadáných v parametru PREPRAVA_VZORY (viz níže)

PREPRAVA_TYPDOK – Přeprava: typ dokladu, ze kterého vznikne Soupiska a CMR

Zadáva se zde typ dokladu, z kterého vzniknou soupisky přepravy a CMR doklady.

- Standardně je předvyplněn typ **SVU** (Skladová výdejka účetní). Tento typ musí existovat v číselníku typů dokladů.

PREPRAVA_VZORY – Přeprava: vzory dokladů, ze kterých vzniknou Soupisky a CMR

Zadáva se zde seznam vzorů dokladů, z jejichž dokladů vzniknou soupisky přepravy a CMR doklady. Více vzorů lze oddělit středníkem.

- V ESO9start je standardně předvyplněno **VZSVU%PRT;VZSVU%PRE;VZSVU%PRZ**. Jedná se o vzory, které místo % obsahují číslo skladu. Jsou to vzory SVU určené pro prodej. Vzory musí:
 - existovat v číselníku vzorů dokladů
 - patřit pod typ dokladu, který je zadán v parametru PREPRAVA_TYPDOK (viz výše)
 - být předchůdcem vzorů zadaných v parametrech SPREP_VZOR a CMR_VZOR (viz výše)